

ARCANDIS®-Craft

Geschirrgrundreiniger

Eigenschaften

Flüssiger, hochalkalischer Grundreiniger für Geschirr in gewerblichen Eintank- und Mehrtankgeschirrspülmaschinen. ARCANDIS®-Craft entfernt selbst hartnäckigste Stärke- und Speiserückstände. Durch die periodische Anwendung dieses Produktes in gewerblichen Spülmaschinen entfällt eine aufwendige Grundreinigung im Tauchverfahren.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Alkalien, Hilfsstoffe, nichtionische Tenside < 5 %, amphotere Tenside < 5 %.

pH-Wert (Konzentrat): ca. 14

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 12,5

Anwendungsbereich

Für alle Arten von alkalibeständigem Spülgut aus Porzellan, Glas, Edelstahl und Kunststoff.
Nicht zum Reinigen von Spülgut aus Aluminium und Silber.

Anwendung

Geschirrspülmaschine mit Frischwasser befüllen. ARCANDIS®-Craft manuell in den Hauptwaschtank der Maschine dosieren, Dosierung 10 – 40 ml pro Liter Wasser. Das Geschirr maschinell mit der längsten Spülzeit reinigen. Anschließend die Maschine mit frischem Wasser neu befüllen und das grundgereinigte Geschirr unter normalen Bedingungen nochmals gründlich spülen.

Aus Sicherheitsgründen nur spezifisch geschultes Personal einsetzen.



**Geschirr-
Reinigung**

Verbrauch

Der Chemieverbrauch ist abhängig von den objektspezifischen Bedingungen und Vorgaben.

GHS 05, Gefahr (im Konzentrat);

H 314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P 280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P 305/351/338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P 308/313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Enthält: Natrium Hydroxide (INCI).

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung

2 x 5 L Kanister im Karton

Art.-Nr. j 56 21 05

Vor Frost schützen!

