



# SURE® Cleaner & Degreaser

## Starker Fettlöser und Bodenreiniger

### Beschreibung

SURE Cleaner & Degreaser ist ein Teil der einzigartigen, auf Pflanzen basierenden und 100% biologisch abbaubaren Reinigungsprodukte, zur professionellen Unterhaltsreinigung.

SURE Cleaner & Degreaser entfernt schnell und zuverlässig sowohl Fett als auch Schmutz und ist geeignet für die meisten Küchenoberflächen (wie z.B. Küchenzubehör, Pfannen, Töpfe, Herd, Abzugshaube, Siebe, Wände, Türen, Abflüsse etc.). Das Produkt eignet sich auch für die Bodenreinigung und das Top-Stripping.

### Eigenschaften

- Geeignet für die Reinigung aller stark verschmutzten Oberflächen
- Gute Oberflächenbenetzung
- Enthält weder Duft- noch Farbstoffe
- Enthält pflanzliche Wirkstoffe aus erneuerbaren Quellen
- 100% biologisch abbaubar
- Keine umweltgefährdende Einstufung und Kennzeichnung. Keine Gefährdung für Anwender

### Vorteile

- Wirtschaftlich dank hervorragender Reinigungswirkung schon bei geringer Dosierung
- Löst Fett und eingetrocknete Speisereste
- Geringere Umweltbelastung

### Anwendungshinweise

#### • Spraymethode:

1. Füllen Sie die 750ml Sprühflasche mit Wasser und geben 10ml SURE Cleaner & Degreaser hinzu.
2. Entfernen Sie groben Schmutz vor der Reinigung.
3. Reinigungslösung auf ein feuchtes Tuch sprühen und die zu reinigende Fläche abwischen.
4. Vor dem direkten Kontakt mit Lebensmitteln zuerst mit klarem Wasser spülen und an der Luft trocknen lassen.

#### • Eimermethode:

1. Dosieren Sie 5-15ml SURE Cleaner & Degreaser in einen mit kaltem Wasser gefüllten 10 L Eimer (Konzentration 0,3-1,5%).
2. Entfernen Sie groben Schmutz vor der Reinigung.
3. Tragen Sie die Reinigungslösung mit einem Schwamm, einer Bürste oder einem Mopp auf.
4. Vor dem direkten Kontakt mit Lebensmitteln, die gereinigten Flächen zuerst mit klarem Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen.





# SURE<sup>®</sup> Cleaner & Degreaser

## Starker Fettlöser und Bodenreiniger

### Anwendungshinweise Bodenreinigung

**Dosierung:** Füllen Sie das Produkt in einen mit Wasser gefüllten Tank / Eimer.

**Maschine / Eimer:** 25 ml zu 10 l Wasser (0,25%) dosieren. Bei starken Verschmutzungen bis zu 100ml (1%) dosieren.

**Top stripping:** 200ml zu 10l Wasser (2%) dosieren.

**Maschine / Eimer:** Große Flächen mit der Scheuersaugmaschine oder einem Mopp reinigen. Bei starken Verschmutzungen Reinigungslösung einwirken lassen und dann reinigen.

**Top stripping:** Tragen Sie die Reinigungslösung mit der Scheuersaugmaschine/ dem Mopp auf, und lassen Sie diese für 5 Minuten einwirken. Reinigen Sie anschließend die Fläche.

### Technische Daten

Aussehen	Farblose bis schwach gelbe Flüssigkeit
pH-Wert – Konzentrat:	>11.5
Relative Dichte (20°C):	1.02
Viskosität (20°C):	<50mPa.s

*Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.*

### Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Nur für professionelle Anwender/ Spezialisten.

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde.

Vor Frost und Hitze schützen.

### Materialverträglichkeit

SURE Cleaner & Degreaser eignet sich für den Einsatz auf allen Küchenoberflächen, außer weichen Metallen (wie z.B. Aluminium, Kupfer oder Messing).

### Umweltinformationen

SURE Cleaner & Degreaser ist zu 100% biologisch abbaubar, nach OECD-Test 301B.

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind vollständig biologisch abbaubar gemäß der Detergentienverordnung 648/2004/EG. EU-Ecolabel Registrierung ist beantragt.

### Verfügbare Verpackungsgrößen

SURE Reiniger & Fettlöser ist in recyclebaren 1L Flaschen und 5L Kanistern erhältlich. Die 5L Kanister können auch zum Wiederbefüllen der 1L Flaschen verwendet werden.